



SURE Cleaner & Degreaser QS

Sgrassatore energico e per pavimenti in cartuccia QuattroSelect. Conforme ai requisiti CAM 2021 in ambito civile e sanitario.

Descrizione

SURE Cleaner & Degreaser fa parte di una linea esclusiva di prodotti professionali per tutte le esigenze di pulizia quotidiana, a base di sostanze vegetali, 100% biodegradabile. SURE Cleaner & Degreaser è uno sgrassatore energico concentrato in cartuccia per la pulizia di tutte le superfici di cucina molto sporche quali attrezzature, cappe, piani cottura e banchi di preparazione. E' inoltre adatto alla rimozione di sporco pesante dai pavimenti e alla deceratura. Per un dosaggio accurato SURE Cleaner & Degreaser deve essere dosato mediante il dosatore QuattroSelect di Diversey.

Caratteristiche principali

- Specifico per la pulizia di superfici molto sporche
- Altamente efficace sullo sporco grasso
- Senza profumo e coloranti
- Contiene attivi vegetali ottenuti da fonti rinnovabili
- 100% biodegradabile e decomposto da processi naturali
- Nessuna classificazione di pericolo ambientale o di pericolosità per gli utilizzatori
- QuattroSelect è un sistema chiuso e bloccabile che non permette il contatto con il prodotto concentrato

Benefici

- Formula concentrata con eccellenti costi in uso
- Pulisce lo sporco grasso e incrostato lasciando le superfici pulite splendenti
- Riduce l'impatto ambientale
- Controllo dei dosaggi e dei costi grazie al sistema QuattroSelect di Diversey
- QuattroSelect prevede due diverse velocità di riempimento, una per flaconi e una più veloce per secchi
- Massima sicurezza per gli operatori
- Durante l'uso il prodotto non necessita di DPI

Modalità d'uso

SURE Cleaner & Degreaser è disponibile in cartucce flessibili da 2,5 L adatte al dosatore QuattroSelect di Diversey.

Dosaggi consigliati

Metodo Spray: 1%

Metodo in Secchio: 0.3%

Per una corretta diluizione consultare il manuale di installazione del sistema QuattroSelect.

Per sporco ostinato si consiglia di lasciar agire la soluzione per qualche minuto prima di strofinare.

Applicazione

Ruotare la manopola selettiva gialla di QuattroSelect sul quadrante in corrispondenza del quale è alloggiato il prodotto.

Metodo Spray:

1. Riempire il flacone da 750 con l'apposito tubo di riempimento dei flaconi.
2. Rimuovere i residui di sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
3. Spruzzare la soluzione sulle superfici e pulire con un panno.
4. Risciacquare con acqua pulita le superfici a contatto con alimenti e lasciar asciugare all'aria.



EU Ecolabel: NL/020/045





SURE Cleaner & Degreaser QS

Pulizia generale e dei pavimenti:

1. Riempire il secchio usando il tubo di riempimento con pistola.
2. Rimuovere i residui di sporco grossolano prima di applicare il prodotto.
3. Applicare la soluzione sulle superfici e pulire con un panno, una spazzola o un mop.
4. Risciacquare con acqua pulita le superfici a contatto con alimenti e lasciar asciugare all'aria.

Caratteristiche tecniche

pH (tal quale): > 11
pH (in uso): ~ 11
Peso specifico (g/cm³; 20°C): ≈ 1.02

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale. Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Seguendo le modalità d'uso consigliate, SURE Cleaner & Degreaser è utilizzabile su tutti i materiali comunemente presenti nelle cucine. Non utilizzare su metalli dolci quali alluminio, rame e ottone.

Informazioni ambientali

La formula di SURE Cleaner & Degreaser è 100% biodegradabile secondo il test OECD 301B.

I tensioattivi nel prodotto sono biodegradabili in conformità al Regolamento Europeo EC 648/2004.

SURE Cleaner & Degreaser è certificato Ecolabel (**EU NL/020/045**) come prodotto a basso impatto ambientale.

Il prodotto ha ottenuto la certificazione Cradle to Cradle Gold n. 4284

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario:

- Etichettatura ambientale Ecolabel EU
- Prodotto concentrato e dosato tramite apparecchiatura/sistema di diluizione automatico che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio
- Confezionato in cartuccia QuattroSelect: conforme al criterio peso-utilità richiesto dalla certificazione Ecolabel EU.

Conforme sia in ambito civile che sanitario al sub-criterio B del criterio premiante "contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio di pulizia" del DM nr 51 del 29.01.2021 :

- Privo di fragranze e coloranti

Formati disponibili

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Formato
100920830	SURE Cleaner & Degreaser QS 2x2.5L W3626	QuattroSelect®

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tutti i diritti riservati. 05/07/2021 it-IT (K00086)